



## Instrukcja konfiguracji dla Microsoft Outlook 2010

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmujemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

1. Uruchom program Microsoft Outlook 2010.
2. Podczas wyboru nazwy profilu wybierz standardowy "**Outlook**" lub kliknij przycisk "**Nowy**", aby utworzyć nowy profil.
3. W górnym menu wybierz zakładkę "**Plik**".
4. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę "**Informacje**".
5. Kliknij przycisk "**Dodaj konto**"




6. Wybierz opcję "**Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów**" i kliknij przycisk "**Dalej**".

The image shows a dialog box for configuring an account. It has two text input fields for 'Hasło:' (Password) and 'Wpisz ponownie hasło:' (Re-enter password), both containing asterisks. Below the fields is a radio button for 'Obsługa wiadomości SMS' (SMS message handling) and another radio button for 'Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów' (Manually configure server settings or additional server types), which is selected and highlighted with a red rectangle. A small text note below the second password field says 'Wpisz hasło podane przez usługodawcę internetowego' (Enter the password provided by the internet service provider).

7. Wybierz "**Internetowa poczta e-mail (POP lub IMAP)**". Kliknij przycisk "**Dalej**".

### Wybierz usługę

The image shows the 'Wybierz usługę' (Choose service) dialog box. It contains three radio button options: 'Internetowa poczta e-mail' (Internet email), 'Microsoft Exchange lub zgodna usługa' (Microsoft Exchange or compatible service), and 'Obsługa wiadomości SMS' (SMS message handling). The 'Internetowa poczta e-mail' option is selected and highlighted with a red rectangle. Below it, a description reads: 'Połącz się z serwerem POP lub IMAP, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail.' (Connect to a POP or IMAP server to send and receive email messages.)

8. W oknie "**Ustawienia internetowej poczty e-mail**" wpisz niezbędne dane konfiguracyjne.

**Imię i nazwisko** – dowolne dane identyfikacyjne.

**Adres email** – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mail:

**Typ konta** - wybierz typ połączenia IMAP.

**Serwer poczty przychodzącej** – poczta.awf.poznan.pl

**Serwer poczty wychodzącej (SMTP)** – poczta.awf.poznan.pl

**Nazwa użytkownika** – podaj nazwę użytkownika (przed znakiem @ w adresie)

**Hasło** – wpisz hasło do skrzynki e-mail

#### Ustawienia internetowej poczty e-mail

Wszystkie te ustawienia są wymagane, aby konto e-mail działało.




<b>Informacje o użytkowniku</b>	<b>Testowanie ustawień konta</b>
Imię i nazwisko: <input type="text" value="Jan Kowalski"/>	Po wypełnieniu informacji na tym ekranie zalecane jest przetestowanie konta przez kliknięcie przycisku poniżej (wymagane połączenie sieciowe).
Adres e-mail: <input type="text" value="kowalski@awf.poznan.pl"/>	<input type="button" value="Testuj ustawienia konta ..."/>
<b>Informacje o serwerze</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej
Typ konta: <input type="text" value="IMAP"/>	
Serwer poczty przychodzącej: <input type="text" value="poczta.awf.poznan.pl"/>	
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): <input type="text" value="poczta.awf.poznan.pl"/>	
<b>Informacje o logowaniu</b>	
Nazwa użytkownika: <input type="text" value="kowalski"/>	
Hasło: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Zapamiętaj hasło	
<input type="checkbox"/> Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła	<input type="button" value="Więcej ustawień ..."/>


9. Po wpisaniu wszystkich danych, kliknij przycisk "**Więcej ustawień**", który znajduje się w prawym, dolnym rogu wyświetlonego okna.

<b>Testowanie ustawień konta</b>
Po wypełnieniu informacji na tym ekranie zalecane jest przetestowanie konta przez kliknięcie przycisku poniżej (wymagane połączenie sieciowe).
<input type="button" value="Testuj ustawienia konta ..."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej
<input type="button" value="Więcej ustawień ..."/>

10. Wybierz zakładkę "**Serwer wychodzący**". Zaznacz dwie opcje jako aktywne: "**Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia**" oraz "**Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej**"



11. Przejdź do zakładki "**Zaawansowane**". W polu "**Poczta wychodząca (SMTP)**" wpisz numer portu "**587**". W polu "**Poczta przychodząca (IMAP)**" wpisz numer portu "**143**". Następnie kliknij przycisk "**OK**".



12. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk "**OK**". W następnym oknie kliknij przycisk "**DALEJ**".
13. W następnym kroku zostanie wykonany automatyczny test wprowadzonych ustawień. Po pomyślnie zakończonym teście zostanie wykonana próba wysyłki oraz odbioru wiadomości e-mail.

## Jak skonfigurować połączenie szyfrowane (SSL)?

Po włączeniu szyfrowanego połączenia SSL, transmisja danych podczas połączenia z serwerem pocztowym będzie zaszyfrowana! Twoja poczta e-mail będzie bezpieczna podczas odbierania oraz wysyłki wiadomości e-mail.

W celu włączenia szyfrowanego połączenia SSL zaznacz odpowiednią opcję w obu polach "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" oraz zmień numery portów na odpowiednie.

- SMTP - 465,
- IMAP - 993,
- POP3 - 995.

Numery portów serwera

Serwer przychodzący (IMAP):

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:  ▼

Serwer wychodzący (SMTP):

Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:  ▼